

Экспорт базы данных[...]

02/05/2025 14:41:52

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-Электрик	Last update:	12/09/2024 10:54:52
State:	public (all)		

Keywords

экспорт базы данных

Problem (public)

Как конвертировать базу данных Microsoft® Access в другие типы СУБД?

Solution (public)

КОМПАС-Электрик поддерживает работу со следующими типами СУБД:

- Microsoft® Access,
- Microsoft® SQL Server,
- Firebird (Borland® InterBase),
- Oracle.

При установке системы на компьютер устанавливается база данных формата СУБД Microsoft® Access.

После установки системы КОМПАС-Электрик в папке C:\Users\Public\Documents\ASCON\KOMPAS-Electric v... размещается база данных формата СУБД Microsoft® Access (bdk.mdb) и пустая база формата Firebird (Borland® InterBase) (BDK.GDB).

Чтобы перевести систему под управление одной из СУБД, поддерживаемых системой, выполните следующие действия.

- Установите требуемую для работы СУБД на сервере и локальных местах. Для установки пользуйтесь инструкциями, которые поставляются вместе с СУБД. (Дистрибутив СУБД Firebird можно установить из папки support\Firebird установочного каталога КОМПАС-Электрик.)
- Создайте новую базу данных средствами требуемой СУБД. Этот файл будет приемником базы данных. Для Firebird (Borland® InterBase) используйте готовую базу BDK.GDB.
- Экспортируйте данные из существующего файла базы данных в новый формат с помощью утилиты Экспорт базы данных. Процедура экспорта выполняется одинаково для всех типов СУБД и приведена в документе ReadMe_Export_base.pdf (во вложении). При установке системы этот документ размещается в каталоге расположения файла базы данных (по умолчанию C:\Users\Public\Documents\ASCON\KOMPAS-Electric v..).

Внимание!

Для корректной работы утилиты Экспорт базы данных, на компьютере должен быть установлен ODBC драйвер Access версии 2010 или более поздней версии. В большинстве операционных систем ODBC драйвер необходимо устанавливать дополнительно. Для установки драйвера следует запустить файл accessdatabaseengine_x64.exe из папки support\AccessDBE установочного каталога КОМПАС-Электрик.

Если для работы будет использоваться другой тип СУБД (не Microsoft® Access), то после выполнения процедуры экспорта драйвер можно удалить.