

Настройка работы ключей[...]

04/24/2024 03:28:18

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Система лицензирования::HASP4 (для КОМПАС-3D 5.11... V10)	Last update:	12/26/2019 16:33:23
State:	public (all)		

Keywords

HASP, ключ

Problem (public)

Установка программы прошла без проблем. При подключении ключа защиты HASP операционная система сообщила, что найденное оборудование готово к работе. Но при запуске программа выдает сообщение Не отвечает менеджер лицензий, программа запускается в деморежиме.

Solution (public)

Чтобы программа могла работать с ключом аппаратной защиты, необходимо установить драйвер ключа защиты на каждом рабочем месте, оснащенном ПО АСКОН.

Обычно драйвер устанавливается автоматически в процессе установки ПО. Так же драйвер можно установить, выполнив команду `hinstall -i` (драйвер находится в каталоге установки `.../hasp/drivers`).

Для некоторых версий КОМПАС необходима определенная версия драйвера ключа.

Если поставляемые продукты защищены на локальном или временном ключе, установка ПО и драйвера ключа - необходимые и достаточные условия для того, чтобы начать работу с приложением.

Если поставляемые продукты защищены на сетевом ключе, то необходимо выбрать компьютер, который будет играть роль сервера лицензий (далее - сервер лицензий), и выполнить следующие действия:

установить соответствующую версию драйвера ключа защиты на сервере лицензий. В качестве сервера лицензий нужно выбирать компьютер, имеющий статический IP-адрес. На сервере должен быть установлен хотя бы один из протоколов NetBIOS, TCP/IP, IPX; вставить ключ в соответствующий порт сервера лицензий; развернуть менеджер лицензий HASP (установка из файла `lmsetup.exe` в каталоге установки `.../hasp/servers`); установить драйвер ключа аппаратной защиты на каждом клиентском месте.

Если приложение будет работать в демо-режиме, необходимо будет изменить настройки `ini`-файлов менеджера лицензий и клиентского приложения.

Для использования сетевого ключа локально (при отсутствии локальной сети) необходимо выполнить следующие действия:

проверить, что включен адаптер замыкания на себя Microsoft Loopback Adapter; проверить, что установлен хотя бы один из протоколов NetBIOS, TCP/IP, IPX; установить соответствующую версию драйвера ключа защиты; вставить ключ в соответствующий порт; развернуть менеджер лицензий HASP (установка из файла `lmsetup.exe` в каталоге `.../hasp/servers`).

Если приложение будет работать в демо-режиме, необходимо будет изменить настройки `ini`-файлов менеджера лицензий и клиентского приложения.

См. также связанные статьи.