

## Как установить/переустановить[...]

08/09/2024 09:25:51

FAQ Article Print

<b>Category:</b>	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-3D::КОМПАС-3D Home	<b>Last update:</b>	11/05/2020 15:35:21
<b>State:</b>	public (all)		

### Keywords

драйвер Sentinel HASP SRM

### Problem (public)

Как установить/переустановить драйвер системы лицензирования Sentinel HASP (HASP SRM)?

### Solution (public)

- 1) При помощи мастера установки (Не подходит для Windows XP)
- 2) Через консольное приложение

[1]• При помощи мастера установки (Не подходит для XP) 1) Скачайте архив с установщиком [2]Sentinel\_LDK\_Run-time\_setup.zip  
2) Распакуйте архив Sentinel\_LDK\_Run-time\_setup.zip  
3) Запустите HASPUserSetup.exe и следуйте указаниям мастера установки.

[3]• Через консольное приложение Для того чтобы установить/обновить драйвер необходимо:

- 1) Скачайте архив с установщиком [4]haspdinst.zip (Для Windows XP используйте [5]haspdinst.zip)
- 2) Распакуйте архив haspdinst.zip
- 3) Запустите файл сценария HASP\_install.cmd

Во время переустановки драйвера возможно появления сообщений SmartScreen и системы контроля учётных записей пользователей.

После появления экрана с сообщением о том что SmartScreen заблокировал неопознанное приложение, необходимо нажать Подробнее, а затем кнопку Выполнить в любом случае.

После появления окна системы контроля учётных записей пользователей, в котором надо будет нажать кнопку Да

После успешного удаления и после успешной установки драйвера появится окно с сообщением Operation succesfully completed, для продолжения необходимо будет нажать кнопку ОК.

После окончания переустановки драйвера в браузере должна открыться страница [6]http://localhost:1947/diag.html

[7]• Если установить драйвер изложенным выше способом не удаётся установить драйвер можно в ручном режиме из командной строки. • В Windows 8/Windows 8.1 Откройте папку содержащую файл драйвера haspdinst.exe. (Внимание! Если драйвер запакован в архив то его обязательно необходимо распаковать)

Запустите командную строку от администратора из текущей папки. Для этого, необходимо открыть меню Файл > Открыть командную строку > Открыть командную строку как администратор

В открывшейся командной строке введите команду haspdinst.exe -i -kr и нажмите enter.

Начнётся процесс установки и появится сообщение с просьбой подождать

По завершению установки появится сообщение, что драйвер успешно установлен

```
function sh(num) { obj = document.getElementById("spoiler_"+num); if( obj.style.display == "none" ) { obj.style.display = "block"; } else { obj.style.display = "none"; } }
```

- [1] javascript:sh(
- [2] https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/latest\_driver/Sentinel\_LDK\_Run-time\_setup.zip
- [3] javascript:sh(
- [4] https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/latest\_driver/haspdinst.zip
- [5] https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/XP\_driver/haspdinst.zip
- [6] http://localhost:1947/diag.html
- [7] javascript:sh(