

Не загружается справочник[.]

04/27/2024 03:08:35

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-3D::КОМПАС-3D::КОМПАС, системные вопросы, настройка	Last update:	01/10/2020 19:11:25
State:	public (all)		

Keywords

редукторы, электромоторы, электродвигатели

Problem (public)

В КОМПАС-3D V6 не загружается справочник материалов при вызове его в штампе чертежа и в свойствах 3D-детали, не работают библиотеки редукторов и электромоторов. Лицензии на справочник и библиотеки есть. В КОМПАС-3D 5.11 справочник и библиотеки загружались и работали.

Solution (public)

Если Вы ранее работали с КОМПАС-3D 5.11, а потом перешли на КОМПАС-3D V6 и у Вас не работают Справочник материалов, Библиотека редукторов, Библиотека электродвигателей (при наличии на ключе соответствующих лицензий), то Вам необходимо проделать следующие действия для восстановления доступа к базам данных этих продуктов. Для этого:

- КОМПАС-3D V6 и необходимые библиотеки должны быть уже установлены на Вашем компьютере.
- Откройте "Панель управления-Источники данных ODBC" (или Панель управления-Администрирование-Источники данных (ODBC)).
- Выберите вкладку "Пользовательский DSN" (или User DSN).
- Удалите источники данных (если они есть):
 - ElMotors (для библиотеки электродвигателей),
 - Reductor (для библиотеки редукторов),
 - Ref (для справочника материалов).
- Перейдите на вкладку "Системный DSN" (System DSN).
- Проверьте наличие на этой вкладке источников данных:
 - ElMotors (для библиотеки электродвигателей),
 - Reductor (для библиотеки редукторов),
 - Ref (для справочника материалов).
- Если все необходимые Вам источники данных есть в системном DSN, то запустите КОМПАС-3D V6 и проверьте работу справочника материалов, библиотеки редукторов и библиотеки электродвигателей.
- Если данные продукты по-прежнему не работают или в системном DSN отсутствуют вышеперечисленные источники данных, то необходимо настроить источники данных вручную.
- В источниках данных (ODBC), на вкладке "Системный DSN" необходимо добавить или настроить источники данных:
 - Для справочника материалов.
Имя источника данных: REF
Описание: Справочник материалов
База данных: <путь к папке Libs установленного дистрибутива КОМПАС-3D V6>\Material\Ref.mdb.
 - Для библиотеки редукторов.
Имя источника данных: Reductor
Описание: Библиотека редукторов
База данных: <путь к папке Libs установленного дистрибутива КОМПАС-3D V6>\Reductor\Reductor.mdb.
 - Для библиотеки электродвигателей.
Имя источника данных: ElMotors
Описание: Библиотека электродвигателей
База данных: <путь к папке Libs установленного дистрибутива КОМПАС-3D V6>\ElMotors\Elmotors.mdb.
- Запустите КОМПАС-3D V6 и проверьте работу справочника материалов, библиотеки редукторов и библиотеки электродвигателей.