

Аппаратное ускорение для[..]

05/20/2024 23:42:33

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-3D	Last update:	05/21/2020 22:32:23
State:	public (all)		

Problem (public)

Как включить аппаратное ускорение при работе с КОМПАС-3D через удаленный рабочий стол?

Solution (public)

Если на удаленном рабочем месте установлена видеокарта nVidia серии GeForce, то для обеспечения поддержки ускорения OpenGL требуется использовать специальную утилиту Accelerate Windows Remote Desktop (прикреплена к данной статье - nvidiaopenglrdp.zip) от компании nVidia и наличие актуальных [1] драйверов nVidia версии не ниже 440.

На удаленном рабочем месте необходимо запустить утилиту Accelerate Windows Remote Desktop от имени администратора, поле чего произвести переподключение по RDP.

При наличии на удаленном рабочем месте нескольких видеокарт необходимо средствами nVidia или Windows настроить КОМПАС на работу с дискретной видеокартой nVidia.

При подключении по RDP к удаленному рабочему месту с КОМПАС-3D, на котором установлена видеокарта nVidia серии Quadro или видеокарта Radeon последних серий, никаких настроек проводить не требуется.

[1] <http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru>