

## Лог действий пользователя

05/20/2024 21:21:25

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-3D::КОМПАС-3D	<b>Last update:</b>	06/29/2021 16:21:58
<b>State:</b>	public (all)		

### Keywords

КОМПАС-3D, лог, log

### Problem (public)

Как включить для КОМПАС-3D ведение лога действий пользователя?

### Solution (public)

Для включение лога действий пользователя необходимо отредактировать файл kompas.ini (файл предварительно должен быть создан, см. справочную систему КОМПАС, раздел 9. Хранение настроек системы) и добавив в него 2 строки:

```
[Logging]
WriteLog = Yes
```

Описание секции [Logging] (из справочной системы КОМПАС-3D):

```
[Logging]
```

Управляет созданием log-файла, куда записываются действия пользователя, выполненные при работе в КОМПАС-3D.

Шаблон имени файла:

```
<дата>_КОМPAS_<идентификатор процесса>
```

Пример имени файла лога:

```
2020-03-17_КОМPAS_14680.log
```

Расположение файла лога:

```
...\ProgramData\ASCON\КОМPAS-3D\Logs
```

При штатном завершении работы с КОМПАС-3D этот файл удаляется, в противном случае — остается.

Так как log-файл содержит информацию о действиях, выполненных в КОМПАС-3D, то при обращении в техническую поддержку сотрудник может попросить пользователя создать и выслать этот файл. Если вы планируете обратиться в техническую поддержку по поводу сбоев в работе КОМПАС-3D, рекомендуется приложить к обращению log-файл.

```
WriteLog
```

Ключ определяет, создается ли log-файл. Значения ключа:

- No — файл не создается (умолчательное значение),

- Yes — файл создается.