

Windows 10 версии 2004,[..]

05/05/2024 03:56:51

FAQ Article Print

| | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| Category: | База знаний (FAQ)::Система лицензирования::Sentinel HASP (HASP SRM) | Last update: | 01/27/2022 18:25:42 |
| State: | public (all) | | |

Keywords

Windows 2004 драйвер HASP

Problem (public)

При установке КОМПАС-3D v18.1 или более ранних версий на ОС Windows 10 версии 2004 возникает критическая ошибка системы.
Код остановки: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Вызвало проблему: aksfridge.sys

Solution (public)

1) Выполните "выборочную установку" КОМПАС-3D, исключив ветку "Программы ключа защиты".

2) Выполните установку драйвера Sentinel HASP версии 8.11

2.1) Загрузите архив драйвера:
https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/latest_driver/haspdinst.zip

2.2) Распакуйте архив

2.3) Запустите файл сценария установки драйвера HASP_install.cmd от Администратора

Если компьютер является рабочей станцией получающей лицензии с сервера лицензий и используется КОМПАС-3D версий v17 или v18 установка драйвера Sentinel HASP не требуется.

ВАЖНО: Возможно, что при установке КОМПАС-3D с отключением ветки "Программы ключа защиты" драйвер всё равно устанавливается, что приводит к ошибке.

В этом случае используйте один из следующих вариантов решения этой проблемы:

a) Перед выполнением установки КОМПАС-3D удалить ветку реестра HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress

b) Перед выполнением установки КОМПАС-3D запустите haspdinst.exe с ключом -info
И не закрывая появившееся окно информации выполнить установку КОМПАС-3D