

## Windows 10 версии 2004,[..]

03/07/2021 11:10:14

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	База знаний (FAQ)::Система лицензирования::Sentinel HASP (HASP SRM)	<b>Last update:</b>	09/21/2020 14:42:36
<b>State:</b>	public (all)		

### Keywords

Windows 2004 драйвер HASP

### Problem (public)

При установке КОМПАС-3D v18.1 или более ранних версий на ОС Windows 10 версии 2004 возникает критическая ошибка системы.  
Код остановки: PAGE\_FAULT\_IN\_NONPAGED\_AREA  
Вызвало проблему: aksfridge.sys

### Solution (public)

1) Выполните "выборочную установку" КОМПАС-3D, исключив ветку "Программы ключа защиты".

2) Выполните установку драйвера Sentinel HASP версии 8.11

2.1) Загрузите необходимый Вам архив драйвера:

Для КОМПАС-3D v18.1 Home

[https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/latest\\_driver/haspdinst\\_trial\\_v18Home.zip](https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/latest_driver/haspdinst_trial_v18Home.zip)

Для КОМПАС-3D v18.1

[https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/latest\\_driver/haspdinst\\_trial\\_v18.zip](https://sd7.ascon.ru/Public/Utils/Sentinel%20HASP/latest_driver/haspdinst_trial_v18.zip)

2.2) Распакуйте архив

2.3) Запустите файл сценария установки драйвера HASP\_install.cmd от Администратора

Если компьютер является рабочей станцией получающей лицензии с сервера лицензий и используется КОМПАС-3D версий v17 или v18 установка драйвера Sentinel HASP не требуется.

**ВАЖНО:** Возможно, что при установке КОМПАС-3D с отключением ветки "Программы ключа защиты" драйвер всё равно устанавливается, что приводит к ошибке.

В этом случае используйте один из следующих вариантов решения этой проблемы:

a) Перед выполнением установки КОМПАС-3D удалить ветку реестра  
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress

b) Перед выполнением установки КОМПАС-3D запустите haspdinst.exe с ключом -info  
И не закрывая появившееся окно информации выполнить установку КОМПАС-3D