


4.1. Создание базы данных централизованного хранилища профилей

Создание базы данных централизованного хранилища профилей осуществляется при помощи специального мастера.


Для запуска мастера создания базы данных централизованного хранилища профилей, дважды кликните по нему левой кнопкой мыши.



4.1.1. Установка соединения с сервером баз данных


1. В поле СУБД выбрать тип сервера базы данных — **Microsoft SQL Server**.
2. В поле Сервер указать DNS- или IP-адрес компьютера, где находится база данных.

Если установка и настройка MS SQL Server производится в соответствии с инструкцией по установке учебной версии Комплекса решений Аскон, то имя сервера совпадает с именем компьютера, на котором производится установка.




3. Для установки соединения с сервером базы данных от имени учетной записи вошедшего в систему пользователя необходимо выбрать вариант **Авторизация Windows**.

4. Для СУБД Microsoft SQL Server поле **База данных** заполняется автоматически значением **AsconProfile**.



5. Чтобы создать базу данных нажать кнопку **Начать**.

6. В окне диалога с предложением создать новую базу данных нажать кнопку **Да**.



7. После успешного создания базы данных профилей появится сообщение: «Создание базы данных прошло успешно». Нажать **Ок**.

